

/gtp - Zwischen Welten teleportieren

Das Teleportieren zwischen Welten ist ebenfalls eine wichtige Funktionen.

Der Befehl kann durch die verschiedenen Berechtigungen etwas verzwickelt wirken, jedoch ist es einfacher als gedacht.

Der Befehl im Detail

```
/gtp <Name> [Spielername|@all]
```

Parameter erklärt

1. **Name (Pflicht):** Der Name der Welt, zu der teleportiert werden soll.
2. **Spielername/@all (Optional):**
 1. **Spielername:** Der Name des Spielers, der teleportiert werden soll.
 2. **@all:** Teleportiere alle Spieler, außer dich selbst, in die gewünschte Welt.

Permissions

Basis Permission: `gworld.commands.tp`

Die Basis Permissions wird **IMMER** benötigt, damit der Befehl verwendet und automatisch vervollständigt werden kann.

Zu allen Welten teleportieren: `gworld.commands.tp.*`

Diese Permission wird benötigt, wenn man sich zu allen Welten teleportieren darf.

Zu bestimmten Welten teleportieren:

```
gworld.commands.tp.<Welten-Name>
```

Mit dieser Permission darf sich ein Benutzer nur auf die innerhalb der Permission spezifizierten Welt teleportieren.

Andere Spieler teleportieren: `gworld.tp.other`

Achtung: Hier weicht die Permission von den anderen ab!

Mit dieser Permission darf der Benutzer alle Spieler auf andere Welten teleportieren, in dem der Spielernamen selbst oder @all verwendet wird.

Beispiele

1. Auf eine Welt teleportieren

In diesem Beispiel soll man sich auf die Welt "MeineWelt" teleportieren:

```
/gtp MeineWelt
```

2. Einen Spieler auf eine Welt teleportieren

In diesem Beispiel soll der User "MeinUser" auf "MeineWelt" teleportiert werden:

```
/gtp MeineWelt MeinUser
```

3. Alle Spieler auf eine Welt teleportieren

In diesem Beispiel sollen alle User auf die Welt "MeineWelt" teleportiert werden:

```
/gtp MeineWelt @all
```

Revision #2

Created 2026-01-29 12:56:09 UTC by Gilljan (Jannik)

Updated 2026-02-01 21:11:38 UTC by Gilljan (Jannik)